

Cancelamento

- ❖ Este documento contém a especificação dos ajustes necessários para que seu Sistema de Automação cumpra as tarefas de **Cancelamento de Transação Benefício e Cancelamento de Transação de Pagamento**. O estabelecimento e sua software house devem selecionar a forma mais adequada de implementar as alterações, de acordo com seus procedimentos internos e legislação fiscal vigente.
- ❖ No guia foi utilizada técnica HYPERLINK para facilitar o direcionamento para páginas específicas deste documento ou para páginas dos demais documentos enviados em anexo (Para que o HYPERLINK funcione corretamente, os documentos devem estar no mesmo diretório).
- ❖ Em alguns pontos do guia, são encontradas referências do tipo: Veja “Como Tratar Status de Mensagem” no Guia GIM. Nestes casos, consultar o capítulo informado entre aspas no Guia Rápido – Informações Gerais (no arquivo TrnCClient_GIM_31May.doc enviado juntamente com este guia).
- ❖ Para a realização de testes utilizar o seu CNPJ, cartão e produtos informados no Roteiro de Pré-Certificação. O ambiente de Testes está disponível das 8:00h às 22:00h de segunda a sábado.
- ❖ Nossos profissionais estarão acompanhando todos os seus testes de forma remota para verificar eventuais dificuldades e dar-lhe o apoio necessário.
- ❖ Quanto terminar a customização e testes, aplicar o Roteiro de Pré-Certificação anexo e enviá-lo para a SevenPDV (Av. Paulista, 475 – 9º andar – Cerqueira César – CEP: 01311-908 – São Paulo - SP).
- ❖ Verifique no cronograma enviado, em anexo, a data que foi reservada para sua Certificação. A certificação consiste na aplicação de um roteiro de testes pela **SevenPDV** para validação da integração do seu Sistema de Automação com o ambiente de Autorização.
- ❖ Caso haja conflitos entre o material apresentado e seu ambiente operacional, deseje dirimir dúvidas ou para suporte técnico favor entrar em contato conosco das 8:00 às 18:00h de segunda à sexta-feira.

SevenPDV – Departamento de Consultoria Técnica

Fone: (11) 3549-6700

e-mail: constec@sevenpdv.com.br

- ❖ Este documento não pode ser copiado, reproduzido, emprestado ou cedido sob qualquer forma ou pretexto, sem prévia e formal autorização da SevenPDV.

29/08/2005

TransactionCentre

Guia Referência Rápida – Troca de Mensagens

FLUXO Cancelamento de Transação Benefícios

Finalidade: Permitir o Cancelamento de Transação de Benefícios diretamente no CheckOut ou via telefone por **Delivery**.

1. No **Delivery**, o portador informa, via telefone:
 - a. Operadora e Número da Transação de Benefício (NSU) impresso no Comprovante TrnCentre.Na **Loja Convencional**, o portador apresenta o comprovante TrnCentre ao Operador.
2. O operador aciona no seu Sistema de Automação a opção TrnCentre, para atender cartões Benefício.
 - a. Na opção TrnCentre, operador seleciona a opção Cancelamento Benefícios;
 - b. Neste ponto existem 2 Tipos de Cancelamento: Cancelamento Total e/ou Cancelamento Parcial:
 - i. O operador seleciona o Tipo de Cancelamento desejado;
 - ii. O Sistema de Automação apresenta tela abaixo, para captura dos dados da Transação a ser cancelada :

Cancelamento

Operadora :

Informe NSU da Transação:

- iii. O operador seleciona a operadora e digita o Número da Transação de Benefícios (NSU) a ser cancelada, impresso no comprovante TrnCentre;
3. Se Cancelamento Total:
 - i. O operador **não informa** os produtos a serem cancelados.
 - a. Sistema de Automação formata e envia mensagem [Cancelamento de Transação Benefícios 0200/800400](#) sem informar os produtos. Veja as formas de envio de mensagens em “Como enviar Mensagens via Socket” e “Como enviar Mensagens via Arquivo” no Guia GIM.
 - ii. Seguir para passo 5.
4. Se Cancelamento Parcial:
 - i. O operador **informa** os produtos a serem cancelados.
 - a. Sistema de Automação formata e envia mensagem [Cancelamento de Transação Benefícios 0200/800400](#) com os produtos a serem cancelados. Veja as formas de envio de mensagens em “Como enviar Mensagens via Socket” e “Como enviar Mensagens via Arquivo” no Guia GIM.
5. A Central de Autorizações envia, como resposta, a mensagem de [Cancelamento de Transação Benefícios \(0210/800400\)](#).
 - a. O Sistema de Automação trata o Status de Mensagem. Veja “**Como Tratar Status de Mensagem**” no Guia GIM.
 - b. Imprimir o comprovante de Cancelamento obtido na mensagem de [Cancelamento de Transação Benefícios\(0210/800400\)](#).
 - c. Se impressão do comprovante OK:
 - i. Enviar mensagem [Confirmação de Transação \(0202/800400\)](#); (Esta mensagem não possui resposta)
 - d. Se houver falha na impressão, veja “**Como tratar Situações Especiais**” no Guia GIM.
 - i. Se operador optar por **SIM** enviar mensagem [Confirmação de Transação \(0202/800400\)](#).
 - ii. Se operador optar por **NÃO** enviar mensagem [Anulação de Transação \(0420/800400\)](#);

TransactionCentre

Guia Referência Rápida – Troca de Mensagens

FLUXO Cancelamento de Transação de Pagamento

Finalidade: Permitir o Cancelamento de Transação de Pagamento.

1. O operador aciona no seu Sistema de Automação a opção TrnCentre.
 - a. Na opção TrnCentre, operador seleciona a opção Cancelamento Pagamento;
 - b. O Sistema de Automação apresenta tela abaixo, para captura dos dados da Transação a ser cancelada:

Cancelamento

Operadora :

Informe NSU da Transação:

- c. O operador seleciona a operadora e digita o Número da Transação de Pagamento (NSU) a ser cancelada, impresso no comprovante de Pagamento TrnCentre;
- d. Sistema de Automação formata e envia mensagem Cancelamento de Transação Pagamento 0200/900400. Veja as formas de envio de mensagens em “Como enviar Mensagens via Socket” e “Como enviar Mensagens via Arquivo” no Guia GIM.
- e. A Central de Autorizações envia, como resposta, a mensagem de Cancelamento de Transação Pagamento (0210/900400).
- e. O Sistema de Automação trata o Status de Mensagem. Veja “**Como Tratar Status de Mensagem**” no Guia GIM.
- f. Imprimir o comprovante de Cancelamento obtido na mensagem de Cancelamento de Transação Pagamento (0210/900400).
- g. Se impressão do comprovante OK:
 - i. Enviar mensagem Confirmação de Transação (0202/900400); (Esta mensagem não possui resposta)
- h. Se houver falha na impressão, veja “**Como tratar Situações Especiais**” no Guia GIM.
 - i. Se operador optar por **SIM** enviar mensagem Confirmação de Transação (0202/900400).
 - ii. Se operador optar por **NÃO** enviar mensagem Anulação(0420/900400);

❖ Observações Gerais:

1. Se em qualquer momento da transação, ocorrer Falha de Comunicação ou Queda de Energia com o TrnCentre dar o tratamento definido em “**Como tratar Situações Especiais**” no Guia GIM”
2. No caso de **Delivery**, quando a impressão do comprovante de Cancelamento ocorrer posteriormente ao atendimento telefônico, as mensagens de confirmação acima devem ser enviadas logo após o tratamento dos status da mensagem 0210 que contém o comprovante do cancelamento.

TransactionCentre

Guia Referência Rápida – Troca de Mensagens

Mensagens

1. Envio Cancelamento de Transação Benefícios(0200/800400)

Ky9	Tipo	Formato	Tamanho Mínimo	Tamanho Máximo	Exemplo de Conteúdo	Descrição	Significado
000-000	N	1	4	M	0200	Código Mensagem	Identifica a mensagem que está sendo enviada – Utilizar: 0200
011-000	N	1	6	M	800400	Código Processo	Indica o Código de Processamento – Utilizar: 800400
001-000	N	1	6	M	123456	NSU-Número de Controle do Estabelecimento	Número Identificação da Transação gerado pelo Sistema de Automação. Utilizado com data/hora para evitar redundâncias na troca de mensagens
040-000	X	1	20	M	VMS	Operadora – Definido pela Central	Operadora selecionada pelo atendente na tela de Captura de Dados Cancelamento
012-000	X	1	12	M	000000001201	NSU – Número de Controle da Administradora	Número Sequencial Único de identificação da Transação gerado pela Central NSU da Transação a ser cancelada, informado pelo operador.
940-000	X	3	3	M	003	Código Formato Mensagens	Identifica a versão do layout das mensagens. Utilizar: 003
942-000	X	1	15	M	01123789000101	CNPJ do Estabelecimento	CNPJ da loja, sem caracteres especiais (só números), incluindo os 14 dígitos
941-000	X	1	8	O	123	Código do Terminal	Código do Terminal definido pelo Sistema de Automação para identificar o terminal que gerou a mensagem
023-000	N	1	6	M	121024	Hora Local	Horário local do envio da mensagem pelo Estabelecimento. Formato: hhmmss (h-hora / m-minuto / s-segundo)
022-000	N	1	4	M	1202	Data Local	Data do envio da mensagem pelo Estabelecimento. Formato: MMDD (M-mes / D-dia)
900-000	N	1	1	M	0	Indicador de Continuação	Para Cancelamento Total, este campo é igual a “0”(zero). Para Cancelamento Parcial: Quando existirem mais que 12 produtos a serem enviados na mensagem, enviar indicador de continuação=1, Caso contrário informa 0.
901-000	N	1	2	M	01	Itens para Elegibilidade	Para Cancelamento Total, este campo é igual a “00”(zero). Para Cancelamento Parcial Indica a quantidade de itens constantes da mensagem (o limite é 12)
902-000	N	1	13	M	7896261001039	Código do Produto	Para Cancelamento Total não informar este campo; Para Cancelamento Parcial : Código de Barras Produto (EAN)
906-000	X	1	1	M	U	Tipo de Embalagem	Para Cancelamento Total não informar este campo; Para Cancelamento Parcial: Informar U-Unitário para todos os produtos
905-000	N	1	3	M	009	Quantidade do Item	Para Cancelamento Total não informar este campo; Para Cancelamento Parcial: Quantidade do Item que deseja cancelar.

Atenção: Esta mensagem suporta até 12 itens. A quantidade de itens é apresentada no campo Itens para Elegibilidade.

Os itens são compostos pelos campos de dados de produtos (campos em cinza).

Para informar os campos de produtos, variar a chave de 000 ate 011. Por exemplo:

- o Campo 902-000 para 1º.produto, 902-001 para 2º.produto e assim por diante até 902-011 para o 12º. produto.
- o Campo 906-000 para 1º.produto, 906-001 para 2º.produto e assim por diante até 906-011 para o 12º. produto e assim por diante até

LeLegenda Campo TIPO:

M Mandatório **ME** - Mandatório – Igual ao enviado **MA** - Mandatório se Aprovado **O** - Opcional **OE** – Opcional (Só preenchido se igual ao envio)

Legenda Campo Formato: **N** – Numérico **X** –Alfanumérico

[Voltar](#)

Atenção: Os exemplos são meramente referencias, devendo sempre ser respeitado o formato definido em cada mensagem.

Os campos numéricos devem ser preenchidos com zeros à esquerda; Os campos alfanuméricos devem ser preenchidos com espaços à direita.

[Voltar](#)

TransactionCentre

Guia Referência Rápida – Troca de Mensagens

2. Resposta Cancelamento de Transação Benefícios(0210/800400)

Ky9	Tipo	Formato	Tamanho Mínimo	Tamanho Máximo	Exemplo de Conteúdo	Descrição	Significado
000-000	M	N	1	4	0210	Código Mensagem	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a mensagem que está sendo enviada – Utilizar: 0210
011-000	ME	N	1	6	800400	Código Processo	<ul style="list-style-type: none"> Indica o Código de Processamento – Utilizar: 800400
001-000	ME	N	1	6	123456	NSU-Número de Controle do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> Número Identificação da Transação gerado pelo Sistema de Automação. Utilizado com data/hora para evitar redundâncias na troca de mensagens
040-000	ME	X	1	20	VMS	Operadora – Definido pela Central	<ul style="list-style-type: none"> Operadora selecionada pelo atendente na tela de Captura dados Cancelamento
012-000	M	X	1	12	000000001201	NSU – Número de Controle da Administradora	<ul style="list-style-type: none"> Número Sequencial Único de identificação da Transação gerado pela Central NSU da Transação a ser cancelada, informado pelo operador.
940-000	M	X	1	3	003	Código do Formato das Mensagens	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a versão do layout das mensagens. Utilizar: 003
942-000	ME	X	1	15	01123789000101	CNPJ do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> CNPJ da loja, sem caracteres especiais (só números), incluindo os 14 dígitos
941-000	OE	X	1	8	123	Código do Terminal	<ul style="list-style-type: none"> Código do Terminal definido pelo Sistema de Automação para identificar o terminal que gerou a mensagem
015-000	O	N	1	12	041022140001	Data/Hora da Transmissão	<ul style="list-style-type: none"> Data e hora de recebimento da transação na Central. Formato: AAMMDDhhmmss
030-000	O	X	1	40	Desc. Especial para alterar remove total	Instruções para Atendente	<ul style="list-style-type: none"> Descrição do Erro ou Instruções para o Atendente gerada pela Central Sistema de Automação deverá apresentá-lo ao Operador
009-000	M	X	1	2	01	Status da Mensagem	<ul style="list-style-type: none"> Código de Aceite ou Recusa informado pela Central de Autorizador
013-000	MA	N	1	6	000120	Código da Autorização	<ul style="list-style-type: none"> Código da Autorização gerado pela Administradora Funciona como garantia de que a operação foi aceita
900-000	M	N	1	1	1	Indicador de Continuação	<ul style="list-style-type: none"> Para Cancelamento Total, este campo é igual a “0”(zero). Para Cancelamento Parcial: <ul style="list-style-type: none"> Quando existirem mais que 12 produtos a serem enviados na mensagem, enviar indicador de continuação=1, Caso contrário informa 0.
901-000	M	N	1	2	01	Itens para Elegibilidade	<ul style="list-style-type: none"> Para Cancelamento Total, este campo é igual a “00” (zero). Para Cancelamento Parcial Indica a quantidade de itens constantes da mensagem (o limite é 12)
902-000	M	N	1	13	7896261001039	Código do Produto	<ul style="list-style-type: none"> Para Cancelamento Total não informa este campo; Para Cancelamento Parcial : Código de Barras Produto (EAN)
906-000	M	X	1	1	U	Tipo Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> Para Cancelamento Total não informa este campo; Para Cancelamento Parcial: Informar U-Unitário para todos os produtos
905-000	M	N	1	3	010	Quantidade do Item Aprovada	<ul style="list-style-type: none"> Para Cancelamento Total não informa este campo; Para Cancelamento Parcial: Quantidade do Item que deseja cancelar.
919-000	M	N	1	2	00	Status do produto	<ul style="list-style-type: none"> Para Cancelamento Total não informa este campo; Para Cancelamento Parcial : Código de Aceite ou Recusa informado pela Central .
028-000	M	N	1	2	03	Quantidade de Linhas	<ul style="list-style-type: none"> Quantidade de Linhas do Comprovante, se = 0 indica que não há comprovante
029-000	O	X	1	40	Comprovante Cancelamento TESTE		<ul style="list-style-type: none"> Só existente se Campo Quantidade de Linhas > 0
029-001	O	X	1	40	Estab: 0099990000000020090		
029-002	O	X	1	40	Aut: 001473801/0000000277/124728		

TransactionCentre

Guia Referência Rápida – Troca de Mensagens

Atenção: Esta mensagem suporta até 12 itens, mas retorna a mesma quantidade de itens enviados na mensagem anterior.

A mensagem pode conter até 25 linhas para apresentar o comprovante do benefício (linhas em verde). Campo 029000 a 029024.

3. Envio Confirmação de Transação (0202/800400)

[Voltar](#)

Ky9	Tipo	Formato	Tamanho Mínimo	Tamanho Máximo	Exemplo de Conteúdo	Descrição	Significado
000-000	N	1	4	M	0202	Código Mensagem	▪ Identifica a mensagem que está sendo enviada – Utilizar: 0202
011-000	N	1	6	M	800400	Código Processo	▪ Indica o Código de Processamento – Utilizar: 800400
001-000	N	1	6	M	123456	NSU-Número de Controle do Estabelecimento	▪ Número Identificação da Transação gerado pelo Sistema de Automação. ▪ Utilizado com data/hora para evitar redundâncias na troca de mensagens
040-000	X	1	20	M	VMS	Operadora Definido pela Central	▪ Operadora selecionada pelo atendente na tela de Identificação do Portador
012-000	X	1	12	M	000000001201	NSU – Número de Controle da Administradora	▪ Número Sequencial Único de identificação da Transação gerado pela Central ▪ Utilizado para evitar redundâncias na troca de mensagens
940-000	X	3	3	003	003	Código do Formato das Mensagens	▪ Identifica a versão do layout das mensagens. Utilizar: 003
942-000	X	1	15	M	01123789000101	CNPJ do Estabelecimento	▪ CNPJ da loja, sem caracteres especiais (só números), incluindo os 14 dígitos
941-000	X	1	8	O	123	Código do Terminal	▪ Código do Terminal definido pelo Sistema de Automação para identificar o terminal que gerou a mensagem
023-000	N	1	6	M	121024	Hora Local	▪ Horário local do envio da mensagem pelo Estabelecimento. ▪ Formato: hhmmss (h-hora / m-minuto / s-segundo)
022-000	N	1	4	M	1202	Data Local	▪ Data do envio da mensagem pelo Estabelecimento . ▪ Formato: MMDD (M-mês / D-dia)

4. Envio Anulação de Transação (0420/800400)

Ky9	Tipo	Formato	Tamanho Mínimo	Tamanho Máximo	Exemplo de Conteúdo	Descrição	Significado
000-000	N	1	4	M	0420	Código Mensagem	▪ Identifica a mensagem que está sendo enviada – Utilizar: 0420
011-000	N	1	6	M	800400	Código Processo	▪ Indica o Código de Processamento – Utilizar: 800400
001-000	N	1	6	M	123456	NSU-Número de Controle do Estabelecimento	▪ Número Identificação da Transação gerado pelo Sistema de Automação. ▪ Utilizado com data/hora para evitar redundâncias na troca de mensagens
040-000	X	1	20	M	VMS	Operadora – Definido pela Central	▪ Operadora selecionada pelo atendente na tela de Identificação do Portador
012-000	X	1	12	M	000000001201	NSU – Número de Controle da Administradora	▪ Número Sequencial Único de identificação da Transação gerado pela Central ▪ Utilizado para evitar redundâncias na troca de mensagens
940-000	X	3	3	003	003	Código do Formato das Mensagens	▪ Identifica a versão do layout das mensagens. Utilizar: 003
942-000	X	1	15	M	01123789000101	CNPJ do Estabelecimento	▪ CNPJ da loja, sem caracteres especiais (só números), incluindo os 14 dígitos
941-000	X	1	8	O	123	Código do Terminal	▪ Código do Terminal definido pelo Sistema de Automação para identificar o terminal que gerou a mensagem
023-000	N	1	6	M	121024	Hora Local	▪ Horário local do envio da mensagem pelo Estabelecimento. ▪ Formato: hhmmss (h-hora / m-minuto / s-segundo)

TransactionCentre

Guia Referência Rápida – Troca de Mensagens

022-000	N	1	4	M	1202	Data Local	<ul style="list-style-type: none"> Data do envio da mensagem pelo Estabelecimento . Formato: MMDD (M-mês / D-dia)
---------	---	---	---	---	------	------------	--

5. Resposta Anulação de Transação (0430/800400)

[Voltar](#)

Ky9	Tipo	Formato	Tamanho Mínimo	Tamanho Máximo	Exemplo de Conteúdo	Descrição	Significado
000-000	M	N	1	4	0430	Código Mensagem	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a mensagem que está sendo enviada – Utilizar: 0430
011-000	ME	N	1	6	800400	Código Processo	<ul style="list-style-type: none"> Indica o Código de Processamento – Utilizar: 800400
001-000	ME	N	1	6	123456	NSU-Número de Controle do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> Número Identificação da Transação gerado pelo Sistema de Automação. Utilizado com data/hora para evitar redundâncias na troca de mensagens
040-000	ME	X	1	20	VMS	Operadora – Definido pela Central	<ul style="list-style-type: none"> Operadora selecionada pelo atendente na tela de Identificação do Portador
012-000	M	X	1	12	000000001201	NSU – Número de Controle da Administradora	<ul style="list-style-type: none"> Número Identificação da Transação gerado pela Central de Autorização Utilizado para evitar redundâncias na troca de mensagens
940-000	003	X	1	3	003	Código do Formato das Mensagens	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a versão do layout das mensagens. Utilizar: 003
942-000	ME	X	1	15	01123789000101	CNPJ do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> CNPJ da loja, sem caracteres especiais (só números), incluindo os 14 dígitos
941-000	OE	X	1	8	123	Código do Terminal	<ul style="list-style-type: none"> Código do Terminal definido pelo Sistema de Automação para identificar o terminal que gerou a mensagem
015-000	O	N	1	12	041022140001	Data/Hora da Transmissão	<ul style="list-style-type: none"> Data e hora de recebimento da transação na Central. Formato: AAMMDDhhmmss
030-000	O	X	1	40	XXX	Instruções para Atendente	<ul style="list-style-type: none"> Descrição do Erro ou Instruções para o Atendente gerada pela Central Sistema de Automação deverá apresentá-lo ao Operador
009-000	M	X	1	2	01	Status da Mensagem	<ul style="list-style-type: none"> Código de Aceite ou Recusa informado pela Central de Autorizador

6. Envio de Cancelamento de Transação Pagamento (0200/900400)

Ky9	Tipo	Formato	Tamanho Mínimo	Tamanho Máximo	Exemplo de Conteúdo	Descrição	Significado
000-000	M	N	1	4	0200	Código Mensagem	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a mensagem que está sendo enviada – Utilizar: 0200
011-000	M	N	1	6	900400	Código Processo	<ul style="list-style-type: none"> Indica o Código de Processamento – Utilizar: 900400
001-000	M	N	1	6	123456	NSU-Número de Controle do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> Número Identificação da Transação gerado pelo Sistema de Automação. Utilizado com data/hora para evitar redundâncias na troca de mensagens
040-000	M	X	1	20	VMS	Operadora – Definido pela Central	<ul style="list-style-type: none"> Operadora selecionada pelo atendente na tela de Captura de Dados Cancelamento
012-000	M	X	1	12	000000001201	NSU – Número de Controle da Administradora	<ul style="list-style-type: none"> Número Sequencial Único de identificação da Transação gerado pela Central NSU da Transação a ser cancelada, informado pelo operador.
940-000	M	X	3	3	003	Código Formato Mensagens	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a versão do layout das mensagens. Utilizar: 003
942-000	M	X	1	15	01123789000101	CNPJ do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> CNPJ da loja, sem caracteres especiais (só números), incluindo os 14 dígitos

TransactionCentre

Guia Referência Rápida – Troca de Mensagens

941-000	O	X	1	8	123	Código do Terminal	<ul style="list-style-type: none"> Código do Terminal definido pelo Sistema de Automação para identificar o terminal que gerou a mensagem
023-000	M	N	1	6	121024	Hora Local	<ul style="list-style-type: none"> Horário local do envio da mensagem pelo Estabelecimento. Formato: hhmmss (h-hora / m-minuto / s-segundo)
022-000	M	N	1	4	1202	Data Local	<ul style="list-style-type: none"> Data do envio da mensagem pelo Estabelecimento . Formato: MMDD (M-mes / D-dia)

7. Resposta Cancelamento de Transação Pagamento (0210/900400)

[Voltar](#)

Ky9	Tipo	Formato	Tamanho Mínimo	Tamanho Máximo	Exemplo de Conteúdo	Descrição	Significado
000-000	M	N 4			0210	Código Mensagem	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a mensagem que está sendo enviada – Utilizar: 0210
011-000	ME	N 6			900400	Código Processo	<ul style="list-style-type: none"> Indica o Código de Processamento – Utilizar: 900400
001-000	ME	N 6			123456	NSU-Número de Controle do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> Número Identificação da Transação gerado pelo Sistema de Automação. Utilizado com data/hora para evitar redundâncias na troca de mensagens
040-000	ME	X 20			VMS	Operadora – Definido pela Central	<ul style="list-style-type: none"> Operadora selecionada pelo atendente na tela de Captura dados Cancelamento
012-000	M	X 12			000000001201	NSU – Número de Controle da Administradora	<ul style="list-style-type: none"> Número Sequencial Único de identificação da Transação gerado pela Central NSU da Transação a ser cancelada, informado pelo operador.
940-000	M	X 3			003	Código do Formato das Mensagens	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a versão do layout das mensagens. Utilizar: 003
942-000	ME	X 15			01123789000101	CNPJ do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> CNPJ da loja, sem caracteres especiais (só números), incluindo os 14 dígitos
941-000	OE	X 8			123	Código do Terminal	<ul style="list-style-type: none"> Código do Terminal definido pelo Sistema de Automação para identificar o terminal que gerou a mensagem
015-000	O	N 12			041022140001	Data/Hora da Transmissão	<ul style="list-style-type: none"> Data e hora de recebimento da transação na Central. Formato: AAMMDDhhmmss
030-000	O	X 99			Desc. Especial para alterar remove total	Instruções para Atendente	<ul style="list-style-type: none"> Descrição do Erro ou Instruções para o Atendente gerada pela Central Sistema de Automação deverá apresentá-lo ao Operador
009-000	M	X 2			01	Status da Mensagem	<ul style="list-style-type: none"> Código de Aceite ou Recusa informado pela Central de Autorizador
013-000	MA	N 6			000120	Código da Autorização	<ul style="list-style-type: none"> Código da Autorização gerado pela Administradora Funciona como garantia de que a operação foi aceita
028-000	M	N 2			03	Quantidade de Linhas	<ul style="list-style-type: none"> Quantidade de Linhas do Comprovante, se = 0 indica que não há comprovante
029-000	O	X40			Comprovante Cancelamento TESTE		<ul style="list-style-type: none"> Só existente se Campo Quantidade de Linhas > 0
029-001	O	X40			Estab: 0099990000000020090		
029-002	O	X40			Aut: 001473801/0000000277/124728		

TransactionCentre
Guia Referência Rápida – Troca de Mensagens

8. Envio de Confirmação de Transação (0202/900400)

Mesmo formato da mensagem Envio de Confirmação de Transação 0202/800400, tendo como única diferença o conteúdo do campo Código de Processo = 900400.

9. Envio de Anulação de Transação (0420/900400)

Mesmo formato da mensagem Envio de Anulação de Transação 0420/800400, tendo como única diferença o conteúdo do campo Código de Processo = 900400.

10. Resposta de Anulação de Transação (0430/900400)

Mesmo formato da mensagem Envio de Anulação de Transação 0430/800400, tendo como única diferença o conteúdo do campo Código de Processo = 900400.

[Voltar](#)