

Recuperação de Pré-Autorização e Pagamento no Checkout

- ❖ Este documento contém a especificação dos ajustes necessários para que seu Sistema de Automação cumpra as tarefas de **Recuperação de Pré-Autorização** gerada anteriormente no Balcão e **Pagamento no CheckOut ou Caixa**. O estabelecimento e sua software house devem selecionar a forma mais adequada de implementar as alterações, de acordo com seus procedimentos internos e legislação fiscal vigente.
- ❖ No guia foi utilizada técnica HYPERLINK para facilitar o direcionamento para páginas específicas deste documento ou para páginas dos demais documentos enviados em anexo (Para que o HYPERLINK funcione corretamente, os documentos devem estar no mesmo diretório).
- ❖ Em alguns pontos do guia, são encontradas referências do tipo: Veja “Como Tratar Status de Mensagem” no Guia GIM. Nestes casos, consultar o capítulo informado entre aspas no Guia Rápido – Informações Gerais (no arquivo TrnCClient_GIM.doc enviado juntamente com este guia).
- ❖ Para a realização de testes utilizar o seu CNPJ, cartão e produtos informados no Roteiro de Pré-Certificação. O ambiente de Testes está disponível das 8:00hs às 22:00hs de segunda a sábado.
- ❖ Nossos profissionais estarão acompanhando todos os seus testes de forma remota para verificar eventuais dificuldades e dar-lhe o apoio necessário.
- ❖ Quanto terminar a customização e testes, aplicar o Roteiro de Pré-Certificação anexo e enviá-lo para a SevenPDV (Av.Paulista,475 – 9º andar – Cerqueira César – CEP: 01311-908 – São Paulo - SP).
- ❖ Verifique no cronograma enviado, em anexo, a data que foi reservada para sua Certificação. A certificação consiste na aplicação de um roteiro de testes pela **SevenPDV** para validação da integração do seu Sistema de Automação com o ambiente de Autorização.
- ❖ Caso haja conflitos entre o material apresentado e seu ambiente operacional, deseje dirimir dúvidas ou para suporte técnico favor entrar em contato conosco das 8:00 às 18:00h de segunda à sexta-feira.

SevenPDV – Departamento de Consultoria Técnica
Fone: (11) 3549-6700
e-mail: constec@sevenpdv.com.br

- ❖ Este documento não pode ser copiado, reproduzido, emprestado ou cedido sob qualquer forma ou pretexto, sem prévia e formal autorização da SevenPDV.

29/08/05

TransactionCentre

Guia Referência Rápida – Troca de Mensagens

FLUXO de Recuperação de Pré-Autorização e Autorização no CheckOut ou Caixa

Finalidade: Permitir que seu Sistema de Automação recupere uma Pré-Autorização anteriormente gerada para utilizar suas condições no CheckOut ou Caixa da Loja.

1. O portador após ter realizado a Pré-Autorização no Balcão, dirige-se ao CheckOut ou Caixa, juntamente com os produtos e apresenta seu cartão.
2. O operador aciona no seu Sistema de Automação a opção TrnCentre para atender cartões Benefício.
3. O Sistema de Automação apresenta tela para entrada dos dados do cartão. Veja “**Como Exibir Tela Identificação Portador**” no Guia GIM.
4. O operador seleciona a operadora identificada no cartão do portador e faz leitura da banda magnética, digita o número do cartão ou informa o número da transação (NSU da Pré-Autorização realizada no Balcão)
5. O Sistema de Automação formata e envia mensagem [Recuperação de Pré-Autorização\(0100/800500\)](#); Veja as formas de envio de mensagens em “Como enviar Mensagens via Socket” e “Como enviar Mensagens via Arquivo” no Guia GIM.
6. A Central de Autorizações envia, como resposta, a mensagem [Recuperação de Pré-Autorização \(0110/800500\)](#);
7. O Sistema de Automação trata o Status de Mensagem. Veja “**Como Tratar Status de Mensagem**” no Guia GIM. Se OK, manter NSU – Número de Controle da Administradora obtido da mensagem de retorno para ser utilizado nas demais mensagens a serem enviadas.
8. A mensagem de retorno contém os produtos constantes da Pré-Autorização solicitada. É recomendável utilizar o Cartão ao invés do número da transação, por reduzir a margem de erros e por juntar os produtos que no caso de mais de uma Pré-Autorização para um portador na mesma loja.
9. O Sistema de Automação pode exibir os produtos recuperados ao operador ou tratá-los automaticamente:
10. Quando o operador informa os produtos que o portador deseja adquirir.
11. A cada produto informado pelo Operador, o Sistema de Automação verifica se está incluso na relação de produtos recuperados na mensagem de [Recuperação \(0110/800500\)](#):
 - a. Se produto não consta na relação, Sistema de Automação faz tratamento de Produto sem benefício, concedendo exclusivamente condições comerciais da loja.
 - b. Caso contrário, o Sistema de Automação obtém Preço Bruto Loja (de sua lista de preços) e Preço Líquido Loja (com base nos descontos da loja) e calcula o Preço Líquido Central (aplicando o percentual de descontos da mensagem sobre o Preço Bruto Loja).
 - i. No cupom fiscal utilizar o **Menor Preço Líquido** (comparando Preço Líquido Loja e Preço Líquido Central, garantindo o melhor preço ao portador)
 - ii. Na mensagem de retorno enviar o Preço Líquido Loja (mesmo que maior que o Preço Líquido Central).
12. O Sistema de Automação, após leitura do último produto, formata e envia mensagem [Efetivação de Transação \(0200/800300\)](#), com apenas os produtos que deseja efetivar, recebendo como resposta a mensagem [Efetivação de Transação \(0210/800300\)](#).
 - a. Se quantidade de itens for maior que 12 (capacidade da mensagem) utilizar o Campo Indicador de Continuação = 1(continua) e repetir o envio/retorno de mensagens até término dos produtos (na última mensagem Campo Indicador de Continuação = 0).
 - b. No caso de menos que 12 itens fazer Campo Indicador de Continuação = 0.
 - c. Para cada mensagem recebida o Sistema de Automação faz tratamento de Status de Mensagem e de Status de Produto. Veja “**Como Tratar Status de Mensagem**” e “**Como Tratar Status de Produto**” no Guia GIM.
 - d. A imagem do comprovante do benefício somente é apresentada na mensagem de retorno, quando o Campo Indicador de Continuação = 0. Seguir fluxo de [Pagamento e Emissão de Comprovante](#)

TransactionCentre

Guia Referência Rápida – Troca de Mensagens

FLUXO de Pagamento e Emissão do Comprovante no CheckOut ou Caixa

Finalidade: Permitir o pagamento de valores diretamente no CheckOut.

1. Após a emissão do último produto/descontos no cupom fiscal, o operador verifica a forma de pagamento que será utilizada pelo portador.
2. Para **pagamento por Cartão de Crédito/Débito** (TEF discado ou dedicado) e seu Sistema de Automação tem tratamento integrado:
 - a. Seguir os procedimentos TEF, imprimir primeiro o comprovante TEF, em seguida o comprovante recebido na mensagem TransactionCentre.
 - b. Se impressão OK enviar mensagem [Confirmação de Transação \(0202/800300\)](#); (Esta mensagem não possui resposta)
 - c. Se houver falha na impressão:
 - i. Sistema de Automação exibe a mensagem: “ 162-Falha durante Impressão. Tentar novamente Sim/Não?”
 - ii. Se operador optar por **NÃO**, Sistema de Automação envia mensagem de [Anulação\(0420/800300\)](#);
 - iii. Se operador optar por **SIM**, Sistema de Automação abre leitura X, imprime duas vias do comprovante TrnCentre, envia mensagem [Confirmação de Transação \(0202/800300\)](#).
3. Para **pagamento por Cartão de Pagamento**, das Operadoras do TransactionCentre que são aceitas pelo estabelecimento, seguir os procedimentos:
 - a. O Sistema de Automação apresenta tela para entrada dos dados do cartão.
 - b. O operador seleciona a operadora, faz a leitura da banda magnética ou digita o número do cartão e informa o valor total a pagar em Cartão. Veja “**Como Exibir Tela Identificação Portador**” no Guia GIM.
 - c. O Sistema de Automação formata e envia mensagem de [Transação de Pagamento\(0200/900300\)](#).
 - d. A Central de Autorizações envia, como resposta, a mensagem de [Transação de Pagamento \(0210/900300\)](#)
 - e. O Sistema de Automação trata o Status de Mensagem. Veja “**Como Tratar Status de Mensagem**” no Guia GIM.
 - f. Imprimir o comprovante de pagamento obtido na mensagem de [Transação de Pagamento \(0210/900300\)](#)
 - g. Se impressão do comprovante OK:
 - i. Enviar mensagem [Confirmação de Transação \(0202/900300\)](#); (Esta mensagem não possui resposta)
 - h. Se houver falha na impressão, veja “**Como tratar Situações Especiais**” no Guia GIM.
 - i. Se operador optar por **SIM** enviar mensagem [Confirmação de Transação \(0202/900300\)](#).
 - ii. Se operador optar por **NÃO** enviar mensagem de [Anulação\(0420/900300\)](#);

❖ Observações Gerais:

1. Se em qualquer momento da transação, ocorrer Falha de Comunicação ou Queda de Energia com o TrnCentre dar o tratamento definido em “**Como tratar Situações Especiais**” no Guia GIM”
2. Se Valor Líquido do Produto maior que campo Valor a Receber à Vista) seguir procedimento definidos em “**Como tratar Subsídio**” no Guia GIM.

TransactionCentre

Guia Referência Rápida – Troca de Mensagens

Mensagens

1. Envio Recuperação de Pré-Autorização (0100/800500)

Ky9	Tipo	Formato	Tamanho Mínimo	Tamanho Máximo	Exemplo de Conteúdo	Descrição	Significado
000-000	M	N	1	4	0100	Código Mensagem	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a mensagem que está sendo enviada – Utilizar: 0100
011-000	M	N	1	6	800500	Código Processo	<ul style="list-style-type: none"> Indica o Código de Processamento – Utilizar: 800500
001-000	M	N	1	6	123456	NSU-Número de Controle do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> Número Identificação da Transação gerado pelo Sistema de Automação. Utilizado com data/hora para evitar redundâncias na troca de mensagens
040-000	M	X	1	20	VMS	Operadora – Definido pela Central	<ul style="list-style-type: none"> Operadora selecionada pelo atendente na tela de Identificação do Portador
012-000	O	X	1	12	000000001201	NSU – Número de Controle da Administradora	<ul style="list-style-type: none"> Número Identificação da Transação gerado pela Central de Autorização Utilizado para evitar redundâncias na troca de mensagens
940-000	003	X	3	3	003	Código do Formato das Mensagens	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a versão do layout das mensagens. Utilizar: 003
942-000	M	X	1	15	01123789000101	CNPJ do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> CNPJ da loja, sem caracteres especiais (só números), incluindo os 14 dígitos
941-000	O	X	1	8	123	Código do Terminal	<ul style="list-style-type: none"> Código do Terminal definido pelo Sistema de Automação para identificar o terminal que gerou a mensagem
023-000	M	N	1	6	121023	Hora Local	<ul style="list-style-type: none"> Horário local do envio da mensagem pelo Estabelecimento. Formato: hhmmss (h-hora / m-minuto/ s-segundo)
022-000	M	N	1	4	1202	Data Local	<ul style="list-style-type: none"> Data do envio da mensagem pelo Estabelecimento . Formato: MMDD (M-mes / D-dia)
953-000	O	X	1	200	%JOSE DA SILVA ç03330000332322010=015012=0 33303140000:	Número do Cartão ou Imagem da Trilha do Cartão	<ul style="list-style-type: none"> Número do Cartão digitado ou Imagem obtida pelo leitor de trilha ou pinpad. Obs.: Sistema de Automação envia número do cartão, exatamente com foi lido
004-000	O	X	1	3	REA	Moeda da Transação	<ul style="list-style-type: none"> Moeda utilizada na Transação. Se não informado assume Utilizar: REA
949-000	O	X	1	999	05SP123	Dados Complementares Portador	<ul style="list-style-type: none"> Dados obtidos durante a captura de Dados Complementares de Portador
900-000	O	N	1	1	0	Indicador de Continuação	<ul style="list-style-type: none"> Após enviar 0100/800500 com indicador de continuação = 0, irá retornar a mensagem 0110/800500 com os produtos; Caso retornar indicador de continuação diferente de 0 na mensagem 0110/800500 Enviar novamente 0100/800500 com indicador de continuação igual ao recebido na mensagem. Caso contrário seguir processamento.

Legenda Campo TIPO:

M Mandatório **ME** - Mandatório – Igual ao enviado **MA** - Mandatório se Aprovado **O** - Opcional **OE** – Opcional (Só preenchido se igual ao envio)

Legenda Campo Formato: **N** – Numérico **X** –Alfanumérico

Atenção: Os exemplos são meramente referencias, devendo sempre ser respeitado o formato definido em cada mensagem.

Os campos numéricos devem ser preenchidos com zeros à esquerda;

Os campos alfanuméricos devem ser preenchidos com espaços à direita.

[Voltar](#)

[Voltar](#)

TransactionCentre

Guia Referência Rápida – Troca de Mensagens

2. Resposta Recuperação de Pré-Autorização (0110/800500)

Ky9	Tipo	Formato	Tamanho Mínimo	Tamanho Máximo	Exemplo de Conteúdo	Descrição	Significado
000-000	M	N	1	4	0110	Código Mensagem	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a mensagem que está sendo enviada – Utilizar: 0110
011-000	ME	N	1	6	800500	Código Processo	<ul style="list-style-type: none"> Indica o Código de Processamento – Utilizar: 800500
001-000	ME	N	1	6	123456	NSU-Número de Controle do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> Número Identificação da Transação gerado pelo Sistema de Automação. Utilizado com data/hora para evitar redundâncias na troca de mensagens
040-000	ME	X	1	20	VMS	Operadora – Definido pela Central	<ul style="list-style-type: none"> Operadora selecionada pelo atendente na tela de Identificação do Portador
012-000	MA	X	1	12	000000001201	NSU – Número de Controle da Administradora	<ul style="list-style-type: none"> Número Identificação da Transação gerado pela Central de Autorização Utilizado para evitar redundâncias na troca de mensagens
940-000	M	X	1	3	003	Código do Formato das Mensagens	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a versão do layout das mensagens. Utilizar: 003
942-000	ME	X	1	15	01123789000101	CNPJ do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> CNPJ da loja, sem caracteres especiais (só números), incluindo os 14 dígitos
941-000	OE	X	1	8	123	Código do Terminal	<ul style="list-style-type: none"> Código do Terminal definido pelo Sistema de Automação para identificar o terminal que gerou a mensagem
015-000	O	N	1	12	041022140001	Data/Hora da Transmissão	<ul style="list-style-type: none"> Data e hora de recebimento da transação na Central. Formato: AAMMDDhhmmss
030-000	O	X	1	40	809-Desc especial Para alterar remove total	Instruções para Atendente	<ul style="list-style-type: none"> Descrição do Erro ou Instruções para o Atendente gerada pela Central Sistema de Automação deverá apresentá-lo ao Operador
009-000	M	X	2	2	01	Status da Mensagem	<ul style="list-style-type: none"> Código de Aceite ou Recusa informado pela Central de Autorizador
004-000	O	X	1	3	REA	Moeda da Transação	<ul style="list-style-type: none"> Moeda utilizada na Transação. Se não informado assume Real
948-000	O	X	1	999	N0909UF/CRM	Parâmetros para Tela Complementar	<ul style="list-style-type: none"> Parâmetros para formatação da tela de captura complementar
900-000	O	N	1	1	0	Indicador de Continuação	<ul style="list-style-type: none"> Quando existirem mais produtos a serem retornados na próxima mensagem, retornará indicador de continuação=1. Caso contrário retornará 0.
901-000	M	N	1	2	01	Itens para Elegibilidade	<ul style="list-style-type: none"> Indica a quantidade aprovada
902-000	M	N	1	13	7896261001039	Código do Produto	<ul style="list-style-type: none"> Código no padrão (EAN 13) do produto Se houver mais que um produto, retornará campo 902-000 até 902-011
906-000	M	X	1	1	U	Tipo de Embalagem (Unitário ou Parcial)	<ul style="list-style-type: none"> Informar P-Parcial e U-Demais Se houver mais que um produto, retornará campo 906-000 até 906-011
905-000	M	N	1	3	010	Quantidade do Item Aprovada	<ul style="list-style-type: none"> Quantidade do produto aprovada. Se houver mais que um produto, retornará campo 905-000 até 905-011
910-000	M	N	1	7	0005000	Preço Bruto do Produto	<ul style="list-style-type: none"> Preço Bruto do Produto praticado pelo Estabelecimento. Se houver mais que um produto, retornará campo 910-000 até 911-011
911-000	M	N	1	7	0002500	Preço Líquido do Produto	<ul style="list-style-type: none"> Preço Líquido do Produto (antes dos subsídios) Se houver mais que um produto, retornará campo 911-000 até 911-011
912-000	M	N	1	7	0002500	Valor a Receber à Vista	<ul style="list-style-type: none"> Valor que o Estabelecimento receberá à Vista(após subsídios) Se houver mais que um produto, retornará campo 912-000 até 912-011
909-000	M	N	1	5	05000	Desconto concedido	<ul style="list-style-type: none"> Percentual de Desconto Concedido Se houver mais que um produto, retornará campo 909-000 até 909-011
919-000	M	N	1	2	00	Status do produto	<ul style="list-style-type: none"> Código de Aceite ou Recusa informado pela Central .

Atenção: Esta mensagem suporta(retorna)até 12 itens. A quantidade de itens é apresentada no campo Itens para Elegibilidade.Os itens são compostos pelos campos de dados de produtos (campos em cinza).

TransactionCentre

Guia Referência Rápida – Troca de Mensagens

3. Envio Efetivação de Transação(0200/800300)

Ky9	Tipo	Formato	Tamanho Mínimo	Tamanho Máximo	Exemplo de Conteúdo	Descrição	Significado
000-000	M	N	1	4	0200	Código Mensagem	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a mensagem que está sendo enviada – Utilizar: 0200
011-000	M	N	1	6	800300	Código Processo	<ul style="list-style-type: none"> Indica o Código de Processamento – Utilizar: 800300
001-000	M	N	1	6	123456	NSU-Número de Controle do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> Número Identificação da Transação gerado pelo Sistema de Automação. Utilizado com data/hora para evitar redundâncias na troca de mensagens
040-000	M	X	1	20	VMS	Operadora – Definido pela Central	<ul style="list-style-type: none"> Operadora selecionada pelo atendente na tela de Identificação do Portador
012-000	M	X	1	12	000000001201	NSU – Número de Controle da Administradora	<ul style="list-style-type: none"> Número Sequencial Único de identificação da Transação gerado pela Central Utilizado para evitar redundâncias na troca de mensagens
940-000	M	X	3	3	003	Código Formato Mensagens	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a versão do layout das mensagens. Utilizar: 003
942-000	M	X	1	15	01123789000101	CNPJ do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> CNPJ da loja, sem caracteres especiais (só números), incluindo os 14 dígitos
941-000	O	X	1	8	123	Código do Terminal	<ul style="list-style-type: none"> Código do Terminal definido pelo Sistema de Automação para identificar o terminal que gerou a mensagem
023-000	M	N	1	6	121024	Hora Local	<ul style="list-style-type: none"> Horário local do envio da mensagem pelo Estabelecimento. Formato: hhmmss (h-hora / m-minuto/ s-segundo)
022-000	M	N	1	4	1202	Data Local	<ul style="list-style-type: none"> Data do envio da mensagem pelo Estabelecimento . Formato: MMDD (M-mes / D-dia)
953-000	M	X	1	200	%JOSE DA SILVA 0333000033 2322010 =015012=033303140000:	Número do Cartão	<ul style="list-style-type: none"> Número do Cartão digitado ou Imagem obtida pelo leitor de trilha ou pinpad. Obs.: Sistema de Automação envia número do cartão, exatamente com foi lido
002-000	M	N	1	10	123456789	Número do Documento Fiscal	<ul style="list-style-type: none"> Documento Fiscal Vinculado de acordo com a legislação vigente; Se a operação não requer Documento Fiscal, informar zeros.
900-000	M	N	1	1	1	Indicador de Continuação	<ul style="list-style-type: none"> Quando existirem mais produtos a serem enviados na próxima mensagem, enviar indicador de continuação=1, Caso contrário informa 0.
901-000	M	N	1	2	01	Itens para Elegibilidade	<ul style="list-style-type: none"> Indica a quantidade de itens constantes da mensagem
902-000	M	N	1	13	7896261001039	Código do Produto	<ul style="list-style-type: none"> Código de Barras Produto (EAN)
906-000	M	X	1	1	U	Tipo de Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> Informar U-Unitário para todos os produtos
905-000	M	N	1	3	010	Quantidade do Item	<ul style="list-style-type: none"> O Sistema de Automação deverá permitir a remoção do item adicionado. Para remover o item adicionado, enviar Quantidade Negativa.Exemplo adicionou 10 produtos, para remover informar -10, sem o zero à esquerda.
910-000	M	N	1	7	0005000	Preço Bruto do Produto	<ul style="list-style-type: none"> Preço Bruto do Produto praticado pelo Estabelecimento (antes dos descontos)
911-000	M	N	1	7	0002500	Preço Líquido do Produto	<ul style="list-style-type: none"> Preço Líquido do Produto praticado pelo Estabelecimento (após descontos)
914-000	O	X	1	16	05SP123	Dados da captura Complementar de Produto	<ul style="list-style-type: none"> Dados obtidos durante a captura complementar para cada produto, baseado no arquivo TcTb_opr.txt

Atenção: Esta mensagem suporta até 12 itens. A quantidade de itens é apresentada no campo Itens para Elegibilidade.

Os itens são compostos pelos campos de dados de produtos (campos em cinza).

Para informar os campos de produtos, variar a chave de 000 ate 011. Por exemplo:

TransactionCentre

Guia Referência Rápida – Troca de Mensagens

- a. Campo 902-000 para 1º produto, 902-001 para 2º produto e assim por diante até 902-011 para o 12º produto.
- b. Campo 906-000 para 1º produto, 906-001 para 2º produto e assim por diante até 906-011 para o 12º produto e assim por diante até
- c. Campo 914-000 para 1º produto, 914-001 para 2º produto e assim por diante até 914-011 para o 12º produto.

Nota: Após realizar Pré-Autorização e Recuperação, no momento da efetivação da transação, deverão ser enviados apenas os produtos que constam na relação de produtos recuperados e que o cliente deseja efetivar. Os produtos que o cliente não deseja efetivar, o Sistema de Automação **não** deverá enviá-los na mensagem de efetivação.

4. Resposta Efetivação de Transação (0210/800300)

Ky9	Tipo	Formato	Tamanho Mínimo	Tamanho Máximo	Exemplo de Conteúdo	Descrição	Significado
000-000	M	N	1	4	0210	Código Mensagem	▪ Identifica a mensagem que está sendo enviada – Utilizar: 0210
011-000	ME	N	1	6	800300	Código Processo	▪ Indica o Código de Processamento – Utilizar: 800300
001-000	ME	N	1	6	123456	NSU-Número de Controle do Estabelecimento	▪ Número Identificação da Transação gerado pelo Sistema de Automação. ▪ Utilizado com data/hora para evitar redundâncias na troca de mensagens
040-000	ME	X	1	20	VMS	Operadora – Definido pela Central	▪ Operadora selecionada pelo atendente na tela de Identificação do Portador
012-000	M	X	1	12	000000001201	NSU – Número de Controle da Administradora	▪ Número Identificação da Transação gerado pela Central de Autorização ▪ Utilizado para evitar redundâncias na troca de mensagens
940-000	M	X	1	3	003	Código do Formato das Mensagens	▪ Identifica a versão do layout das mensagens. Utilizar: 003
942-000	ME	X	1	15	01123789000101	CNPJ do Estabelecimento	▪ CNPJ da loja, sem caracteres especiais (só números), incluindo os 14 dígitos
941-000	OE	X	1	8	123	Código do Terminal	▪ Código do Terminal definido pelo Sistema de Automação para identificar o terminal que gerou a mensagem
015-000	O	N	1	12	041022140001	Data/Hora da Transmissão	▪ Data e hora de recebimento da transação na Central. Formato: AAMMDDhhmmss
030-000	O	X	1	40	Desc. Especial para alterar remove total	Instruções para Atendente	▪ Descrição do Erro ou Instruções para o Atendente gerada pela Central ▪ Sistema de Automação deverá apresentá-lo ao Operador
009-000	M	X	2	2	01	Status da Mensagem	▪ Código de Aceite ou Recusa informado pela Central de Autorizador
921-000	M	N	1	12	000000002500	Valor Total - Preço Líquido	▪ Somatório do Preço Líquido dos Produtos (antes dos subsídios).
922-000	M	N	1	12	000000002500	Valor Total - A Receber à Vista	▪ Somatório do Valor Total a Receberá na Loja(após subsídios)
014-000	MA	N	1	10	0000000001	Lote	▪ Número do Lote da Transação gerado pela Central ▪ Utilizado no resumo diário p/ facilitar o controle das operações pelo estabelecimento
013-000	MA	N	1	6	000120	Código da Autorização	▪ Código da Autorização gerado pela Administradora ▪ Funciona como garantia de que a operação foi aceita
900-000	M	N	1	1	1	Indicador de Continuação	▪ Quando existirem mais produtos a serem enviados na próxima mensagem, enviar indicador de continuação=1, Caso contrário informa 0.
901-000	M	N	1	2	01	Itens para Elegibilidade	▪ Indica a quantidade aprovada
902-000	M	N	1	13	7896261001039	Código do Produto	▪ Código de Barras Produto (EAN)
906-000	M	X	1	1	U	Tipo Embalagem	▪ Informar U-Unitário para todos os produtos
905-000	M	N	1	3	010	Quantidade do Item Aprovada	▪ Quantidade do produto aprovada
910-000	M	N	1	7	0005000	Preço Bruto do Produto	▪ Preço Bruto do Produto praticado pelo Estabelecimento.
911-000	M	N	1	7	0002500	Preço Líquido do Produto	▪ Preço Líquido do Produto a ser praticado no Estabelecimento(antes dos subsídios) ▪ Retornará sempre o menor Preço Líquido
912-000	M	N	1	7	0002500	Valor a Receber na Loja	▪ Valor que o Estabelecimento receberá à Vista (após subsídios)

TransactionCentre

Guia Referência Rápida – Troca de Mensagens

909-000	M	N	1	5	05000	Desconto concedido	▪ Percentual de Desconto Concedido
919-000	M	N	1	2	00	Status do produto	▪ Código de Aceite ou Recusa informado pela Central .
028-000	M	N	1	2	11	Quantidade de Linhas	▪ Quantidade de Linhas do Comprovante, se = 0 indica que não há comprovante
029-000	O	X	1	40	Comprovante TESTE		▪ Só existente se Campo Quantidade de Linhas > 0
029-001	O	X	1	40	Estab: 009999000000020090		
029-002	O	X	1	40	Aut: 001473801/0000000277/124728		
029-003	O	X	1	40	Desc teste: 50.00		

Atenção: Esta mensagem suporta até 12 itens, mas retorna a mesma quantidade de itens enviados na mensagem anterior.

A mensagem pode conter até 25 linhas para apresentar o comprovante do benefício (linhas em verde). Campo 029-000 a 029-024.

TransactionCentre

Guia Referência Rápida – Troca de Mensagens

5. Envio Confirmação de Transação (0202/800300)

Ky9	Tipo	Formato	Tamanho Mínimo	Tamanho Máximo	Exemplo de Conteúdo	Descrição	Significado
000-000	M	N	1	4	0202	Código Mensagem	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a mensagem que está sendo enviada – Utilizar: 0202
011-000	M	N	1	6	800300	Código Processo	<ul style="list-style-type: none"> Indica o Código de Processamento – Utilizar: 800300
001-000	M	N	1	6	123456	NSU-Número de Controle do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> Número Identificação da Transação gerado pelo Sistema de Automação. Utilizado com data/hora para evitar redundâncias na troca de mensagens
040-000	M	X	1	20	VMS	Operadora Definido pela Central	<ul style="list-style-type: none"> Operadora selecionada pelo atendente na tela de Identificação do Portador
012-000	M	X	1	12	000000001201	NSU – Número de Controle da Administradora	<ul style="list-style-type: none"> Número Sequencial Único de identificação da Transação gerado pela Central Utilizado para evitar redundâncias na troca de mensagens
940-000	003	X	3	3	003	Código do Formato das Mensagens	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a versão do layout das mensagens. Utilizar: 003
942-000	M	X	1	15	01123789000101	CNPJ do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> CNPJ da loja, sem caracteres especiais (só números), incluindo os 14 dígitos
941-000	O	X	1	8	123	Código do Terminal	<ul style="list-style-type: none"> Código do Terminal definido pelo Sistema de Automação para identificar o terminal que gerou a mensagem
023-000	M	N	1	6	121024	Hora Local	<ul style="list-style-type: none"> Horário local do envio da mensagem pelo Estabelecimento. Formato: hhmmss (h-hora / m-minuto/ s-segundo)
022-000	M	N	1	4	1202	Data Local	<ul style="list-style-type: none"> Data do envio da mensagem pelo Estabelecimento . Formato: MMDD (M-mes / D-dia)

6. Envio Anulação de Transação (0420/800300)

Ky9	Tipo	Formato	Tamanho Mínimo	Tamanho Máximo	Exemplo de Conteúdo	Descrição	Significado
000-000	M	N	1	4	0420	Código Mensagem	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a mensagem que está sendo enviada – Utilizar: 0420
011-000	M	N	1	6	800300	Código Processo	<ul style="list-style-type: none"> Indica o Código de Processamento – Utilizar: 800300
001-000	M	N	1	6	123456	NSU-Número de Controle do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> Número Identificação da Transação gerado pelo Sistema de Automação. Utilizado com data/hora para evitar redundâncias na troca de mensagens
040-000	M	X	1	20	VMS	Operadora – Definido pela Central	<ul style="list-style-type: none"> Operadora selecionada pelo atendente na tela de Identificação do Portador
012-000	M	X	1	12	000000001201	NSU – Número de Controle da Administradora	<ul style="list-style-type: none"> Número Sequencial Único de identificação da Transação gerado pela Central Utilizado para evitar redundâncias na troca de mensagens
940-000	003	X	3	3	003	Código do Formato das Mensagens	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a versão do layout das mensagens. Utilizar: 003
942-000	M	X	1	15	01123789000101	CNPJ do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> CNPJ da loja, sem caracteres especiais (só números), incluindo os 14 dígitos
941-000	O	X	1	8	123	Código do Terminal	<ul style="list-style-type: none"> Código do Terminal definido pelo Sistema de Automação para identificar o terminal que gerou a mensagem
023-000	M	N	1	6	121024	Hora Local	<ul style="list-style-type: none"> Horário local do envio da mensagem pelo Estabelecimento. Formato: hhmmss (h-hora / m-minuto/ s-segundo)
022-000	M	N	1	4	1202	Data Local	<ul style="list-style-type: none"> Data do envio da mensagem pelo Estabelecimento . Formato: MMDD (M-mes / D-dia)

TransactionCentre

Guia Referência Rápida – Troca de Mensagens

7. Resposta Anulação de Transação (0430/800300)

Ky9	Tipo	Formato	Tamanho Mínimo	Tamanho Máximo	Exemplo de Conteúdo	Descrição	Significado
000-000	M	N	1	4	0430	Código Mensagem	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a mensagem que está sendo enviada – Utilizar: 0430
011-000	ME	N	1	6	800300	Código Processo	<ul style="list-style-type: none"> Indica o Código de Processamento – Utilizar: 800300
001-000	ME	N	1	6	123456	NSU-Número de Controle do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> Número Identificação da Transação gerado pelo Sistema de Automação. Utilizado com data/hora para evitar redundâncias na troca de mensagens
040-000	ME	X	1	20	VMS	Operadora – Definido pela Central	<ul style="list-style-type: none"> Operadora selecionada pelo atendente na tela de Identificação do Portador
012-000	M	X	1	12	000000001201	NSU – Número de Controle da Administradora	<ul style="list-style-type: none"> Número Identificação da Transação gerado pela Central de Autorização Utilizado para evitar redundâncias na troca de mensagens
940-000	003	X	1	3	003	Código do Formato das Mensagens	<ul style="list-style-type: none"> Identifica a versão do layout das mensagens. Utilizar: 003
942-000	ME	X	1	15	01123789000101	CNPJ do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> CNPJ da loja, sem caracteres especiais (só números), incluindo os 14 dígitos
941-000	OE	X	1	8	123	Código do Terminal	<ul style="list-style-type: none"> Código do Terminal definido pelo Sistema de Automação para identificar o terminal que gerou a mensagem
015-000	O	N	1	12	041022140001	Data/Hora da Transmissão	<ul style="list-style-type: none"> Data e hora de recebimento da transação na Central. Formato: AAMMDDhhmmss
030-000	O	X	1	40	XXX	Instruções para Atendente	<ul style="list-style-type: none"> Descrição do Erro ou Instruções para o Atendente gerada pela Central Sistema de Automação deverá apresentá-lo ao Operador
009-000	M	X	2	2	01	Status da Mensagem	<ul style="list-style-type: none"> Código de Aceite ou Recusa informado pela Central de Autorizador

TransactionCentre

Guia Referência Rápida – Troca de Mensagens

9. Resposta de Transação Pagamento (0210/900300)

Ky9	Tipo	Formato	Tamanho Mínimo	Tamanho Máximo	Exemplo de Conteúdo	Descrição	Significado
000-000	M	N	1	4	0210	Código Mensagem	Identifica a mensagem que está sendo enviada – Utilizar: 0210
011-000	ME	N	1	6	900300	Código Processo	Indica o Código de Processamento – Utilizar: 900300
001-000	ME	N	1	6	123456	NSU-Número de Controle do Estabelecimento	<ul style="list-style-type: none"> Número Identificação da Transação gerado pelo Sistema de Automação. Utilizado com data/hora para evitar redundâncias na troca de mensagens
040-000	ME	X	1	20	TRNC-CT	Operadora – Definido pela Central	Operadora selecionada pelo atendente na tela de Identificação do Portador
012-000	MA	X	1	12	000000001301	NSU – Número de Controle da Administradora	<ul style="list-style-type: none"> Número Identificação da Transação gerado pela Central de Autorização Utilizado para evitar redundâncias na troca de mensagens
940-000	003	X	3	3	003	Código do Formato das Mensagens	Identifica a versão do layout das mensagens. Utilizar: 003
942-000	ME	X	1	15	01123789000101	CNPJ do Estabelecimento	CNPJ da loja, sem caracteres especiais (só números), incluindo os 14 dígitos
941-000	OE	X	1	8	123	Código do Terminal	Código do Terminal definido pelo Sistema de Automação para identificar o terminal que gerou a mensagem
015-000	O	N	1	12	041022140001	Data/Hora da Transmissão	Data e hora de recebimento da transação na Central. Formato: AAMMDDhhmmss
030-000	O	X	1	40	XXX	Instruções para Atendente	<ul style="list-style-type: none"> Descrição do Erro ou Instruções para o Atendente gerada pela Central Sistema de Automação deverá apresentá-lo ao Operador
009-000	M	X	2	2	01	Status da Mensagem	Código de Aceite ou Recusa informado pela Central de Autorizador
004-000	O	N	1	12	REA	Moeda da Transação	Moeda utilizada na Transação. Se não informado assume Utilizar: REA
003-000	M	N	1	12	000000005000	Valor da Transação de Pagamento	Indica o Valor da Transação de Pagamento Sem Taxa de Serviço
948-000	OD	X	1	999	N0909UF/CRM	Parâmetros para Tela Complementar	Parâmetros para formatação da tela de captura complementar
007-000	O	X	1	14	28698745211	Nr. Documento da Pessoa	CPF ou CNPJ da pessoa que está sendo atendida na transação de Cheque
014-000	MA	N	1	10	0000000001	Lote	<ul style="list-style-type: none"> Número do Lote da Transação gerado pela Central Utilizado no resumo diário para facilitar o controle das operações
013-000	MA	N	1	6	000120	Código da Autorização	Código da Autorização gerado pela Administradora. Garante operação aceita
028-000	MA	X	1	2	05	Linhas do Comprovante	Quantidade de Linhas Se igual a zeros indica que não há comprovante a emitir
029-000	O	X	1	40	Comprovante TESTE		Só existente se Campo Quantidade de Linhas > 0
029-001	O	X	1	40	Estab: 0099990000000020090		
029-002	O	X	1	40	Aut: 001473801/0000277/124728		
029-003	O	X	1	40	Valor teste: 100.00		

Atenção: A mensagem pode conter até 25 linhas para apresentar o comprovante do benefício (linhas em verde). Campo 029-000 a 029-024.

TransactionCentre
Guia Referência Rápida – Troca de Mensagens

10. Envio de Confirmação de Transação (0202/900300)

Mesmo formato da mensagem Envio de Confirmação de Transação 0202/800300, tendo como única diferença o conteúdo do campo Código de Processo = 900300.

11. Envio de Anulação de Transação (0420/900300)

Mesmo formato da mensagem Envio de Anulação de Transação 0420/800300, tendo como única diferença o conteúdo do campo Código de Processo = 900300.

12. Resposta de Anulação de Transação (0430/900300)

Mesmo formato da mensagem Envio de Anulação de Transação 0430/800300, tendo como única diferença o conteúdo do campo Código de Processo = 900300.